



הוראות התממשקות – לקליטת לידיים

כדי להעביר פניות למערכת במבי יש לשלוח בתצורת POST – את נתוני הטופס לכתובת:

<https://www.bmby.com/shared/AddClient/index.php>

****יש לבחור בצורה של "x-www-form-urlencoded" ולא JSON.**

השדות שאפשר לשלוח הם:

* יש חשיבות לאותיות גדולות וקטנות – שדות שלא מופיעים אצלכם בטופס לא חובה לשלוח

Fname שם פרטי 

Lname שם משפחה 

Phone טלפון (חובה לכלול שדה טלפון או מייל – לפחות אחד מהם) 

Mobile טלפון סלולרי 

Email דוא"ל (חובה לכלול שדה טלפון או מייל – לפחות אחד מהם) 

City עיר 

Address כתובת 

Comments הודעה / הערות 

Website כתובת האתר 

CompanyName שם החברה 

AllowedSMS על מנת לאשר דיוור של SMS לשלוח 0 במקרה ולא מאשר או 2 במקרה ומאשר. 

AllowedMail השדה הזה שולח אלינו את הספרה 0 כאשר לקוח מאשר קבלת חומר פרסומי 

ואת הספרה 2 כאשר הוא לא מאשר. (תיבת הצ'קבוקס שמתייחסת לאישור קבלת דיוור)

IP שולח את ה IP של הגולש. (שדה חובה במקרה של שליחת שדה AllowedMail) 

ProductTitle מתעניין במוצר – ניתן לשלוח את המוצר בו מתעניין הלקוח (בתלות בסוג המערכת) לפי מה שמוגדר ברשימת המוצרים בניהול חברה. 

MediaTitle שדה מקור הגעה, שדה ששולח אלינו את המקור הגעה של הלקוח על מנת לראות במערכת במבי מאין הגיע הליד. 

B.M.B.Y SOFTWARE SYSTEMS LTD.

13 Hayetsira St. P.O.B 660, Yotvata 20692 Israel

+972 3 5617003

sales@bmby.com



מקורות הגעה

יש ליידע אותנו איזה מקור הגעה/מקורות יש להגדיר.

אם מדובר במקור אחד – יש לשלוח לנו את המקור, אנחנו נגדיר.

אם מדובר ביותר ממקור אחד - יש לשלוח לנו את רשימת המקורות כתובים בדיוק כפי שהם הולכים להישלח אלינו (יש דגש לתווים, אותיות גדולות וכו').

**** במידה והמקורות בבמבי ואצלכם לא יהיו זהים לחלוטין, המקורות לא יכנסו למערכת.**

יש צורך לבנות שני שדות נוספים:

• XXXX=ProjectID מספר פרוייקט בבמבי.

• XXXXXX=Password סיסמא לממשק.

את הפרטים הללו מקבלים מהתמיכה ברגע שאתם שולחים לנו את הלינק של העמוד נחיתה/ IP והשרת שמשם ישלחו הלידים.

ניתן להקים בבמבי שדות דינאמיים נוספים על מנת לשלוח לתוכם פרטים:

• שדות טקסט

• שדות קומבו עם ערכים מובנים מראש

• שדות מולטי סלקט

את ההקמה שלהם ניתן לבצע מצד הלקוח או בעזרת התמיכה של במבי.

לאחר ההקמה יש ליידע אותנו על מנת שנקים אותם גם בממשק, ונספק לכם את הפרטים הרלוונטיים לגביהם.

B.M.B.Y SOFTWARE SYSTEMS LTD.

📍 13 Hayetsira St. P.O.B 660, Yoqneam 20692 Israel

☎ +972 3 5617003

✉ sales@bmby.com



שליחת שדות UTM לבמבי

ניתן לשלוח UTM לבמבי לפי השדות הבאים:

- utm_source •
- utm_campaign •
- utm_medium •
- utm_term •
- utm_content •

את השדות ניתן לראות תחת מסך מתעניינים- > לידים על ידי הוספת השדות לתצוגה.

ישנה אופציה נוספת ליצירת מקור הגעה מובנה על ידי שליחת 3 UTM יחד.

אם שולחים utm_source + utm_medium + utm_campaign יוצר בבמבי מקור הגעה חדש המורכב מ-3 השדות הללו ללא הצורך להקים אותו מראש בבמבי וניתן יהיה לחתוך את הלידים לפי מקור ההגעה הזה בדוח יחסי המרה.

לדוגמא:

utm_source =facebook

utm_medium =banner02

utm_campaign=tv

יוצר מקור בשם facebook_banner02_tv

B.M.B.Y SOFTWARE SYSTEMS LTD.

📍 13 Hayetsira St. P.O.B 660, Yoqneam 20692 Israel

☎ +972 3 5617003

✉ sales@bmby.com



תשובות חוזרות משרתי במבי

בתגובה ל- POST תקין יחזירו שרתי במבי את הערך - Response=1 זה אומר שהליד התקבל בשרת עם ערכים נכונים ונרשם תקין.

במידה והתקבלה התשובה Response=0 זה אומר שהליד התקבל בשרת אבל הערכים שנשלחו שגויים ולכן הליד לא הוכנס למערכת הלקוח -

ניתן לפנות לתמיכה לקבלת פרטים נוספים על מהות התקלה.

במידה וקיבלתם תשובה אחרת (200 ok) משמעות הדבר היא שהליד לא התקבל בשרתי במבי כלל, התשובה הינה לא מהשרתים שלנו אלא מהשרת

שדרכו אתם יוצאים ואנו ממליצים לבצע בדיקה חוזרת.

****מומלץ לשמור את הלידים בצד שלכם במקביל לשליחה לבמבי וזאת על מנת למנוע איבוד מידע במקרה של תקלה.** (הדבר אינו חובה).

דגשים נוספים:

מערכת קליטת הלידים של במבי מקבלת נתונים באמצעות שיטת POST בלבד. (ניסיון לשלוח נתונים בכל שיטה אחרת באופן ישיר או באמצעות מנגנונים מערכתיים ייכשל).

הודעות שגיאה שהשרת מחזיר

- error no email or phone - יד נשלח ללא אימייל או טלפון שאחד מהם חייב להיות כשדה חובה - תנאי הכרחי לכניסת ליד.

- Permission denied הנתונים לא נשלחים בפועל מהדומיין/URL כתובת IP של השרת שמסרתם לנו, אלא ממקום אחר.

יש לפנות לתמיכה לבדיקה והגדרה מחדש

B.M.B.Y SOFTWARE SYSTEMS LTD.

13 Hayetsira St. P.O.B 660, Yoqneam 20692 Israel

+972 3 5617003

sales@bmby.com